

Table of Contents

| | |
|--------------------------------|---|
| Kompassi | 2 |
| <i>Yläpalkin valikko</i> | 2 |
| <i>Yläosio</i> | 3 |
| <i>Kompassinäkymä</i> | 4 |
| <i>Alaosa</i> | 4 |

Kompassi

Kompassi on c:geon sisäänrakennettu työkalu. Voit aloittaa kompassin [kätkön tietosivulta](#) joko kätkön koordinaatteihin tai mihin tahansa kätkön [reittipisteeseen](#).




Yläpalkin valikko

Päävalikon yläosa sisältää lisätoimintoja, näytettynä joko kuvakkeena yläpalkissa, tai piilotettuna kolmen pisteen valikossa. Kaikki toiminnot on selitetty alla.




Kuvakkeet yläpalkissa ja sisältö kolmen pisteen menun takana jaetaan dynaamisesti laitteesi näytön resoluution ja näytön suunnan mukaisesti. Joten on mahdollista, että näytettyjen kuvakkeiden sekä menun takaa löytyvien valintojen määrä vaihtelee. Kun valikon valinta on näytetty kuvakkeena, voit painaa sitä pitkään nähdäksesi sen toiminnon nimen.



| Kuvake | Toiminto | Selite |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Vihje | Tämä näyttää nopean ponnahtusikkunan kompassinäytön päällä, jossa lukee vinkki (jos omistaja on määritellyt sellaisen) |
| | Näytä kartalla | Avaa kohdekoordinaatit kartalla . |
| | Kolmen pisteen menu | Napauttamalla tästä esille tulee toimintomenu, joka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopineet laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaan. Kaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa. |
| | Kytke puhuminen päälle/pois | Avaa tai sulkee tekstistä puheeksi -toiminnon, joka selostaa suunnan ja etäisyyden kätkölle. Voit myös kytkeä näytön pois päältä kun tämä toiminto on aktivoitu. |
| | Kirjaa käynti | Avaa kätkön kirjausnäkyman . |
| | Valitse kohde | Antaa vaihtaa kompassin kohdetta kätkön eri reittipisteiden välillä. |

Yläosio



Kompassinäytön yläosio näyttää kohdekoordinaatit, sekä D/T-arvot ja kätkön koon.

Alla näkyvää nappia voidaan napauttaa tilojen GPS ja magneettinen kompassi käytössä sekä Vain GPS käytössä välillä vaihtamiseen. Magneettisen kompassin kytkeminen pois päältä käytetään GPS:n antamaa suuntatietoa suuntasii arvioimiseen. Tämä toiminto ei ole niin tarkka kuin magneettinen kompassi, mutta sille

voi olla käyttöä jos esimerkiksi käytät puhuvaa kompassia ja haluat pitää puhelimen taskussa (täten puhelin ei osoita kävelysuuntaan).

Toinen nappi näyttää nykyisen orientaatiotilan, joka oletuksena tunnistetaan automaattisesti. Kompassi käyttäytyy eri lailla riippuen siitä, piteletkö laitettasi pystyssä vai vaakatasossa. Jos haluat, voit vaihtaa sen manuaalisesti joko tilaan Vaaka tai Pysty napauttamalla tätä nappia.

Luvut nappien alapuolella näyttävät laitteen suunnan (Laitte, vasemmalla), ja laitteesi asennon x/y/z-akselilla (Suunta, oikealla).

Kompassinäkö



Yläriivi näyttää tämänhetkisen suuntasi pohjoiseen nähden ja etäisyyden kohdekoordinaatteihin. Etäisyys voidaan näyttää mailleissa(mi) tai kilometreissä(km) riippuen [asetuksista](#).

Kompassiruusu näyttää pallonpuoliskon suunnan sisäympyrässä ja suunnan kohteeseen punaisen viivan ja ulkoreunalla kohteeseen osoittavan nuolen yhdistelmällä.

Kompassiruusu kääntyy laitteesi suunnan mukaan, osoittaen aina kohdetta päin.

Alaosa

Kompassinäytön alaosa näyttää nykyiset koordinaattisi sekä joitakin tietoja senhetkisestä GPS-signaalin laadusta ja tarkkuudesta. Lisätietoja löydät [päävalikon tilaosion selosteesta](#).